

## 第2章 MILEAGE SYSTEM

---

入力した旅程やPNR 上の各都市間のTICKETED POINT MILEAGE (TPM) を表示します。最大 32 区間までのマイレージ計算が可能です。また、運賃割増表示も可能です。TPM の登録がない場合は、緯度・経度より TPM を算出します。

### [1] マイレージ計算

#### 1. 基本入力

##### (1) 旅程入力によるマイレージ計算

**WN NRT SVO CDG LHR / 01SEP21**

(a) (b) (a) (c)

- (a) 入力コード
- (b) 都市コードまたは空港コード  
(ARNK やSURFACE の場合は都市コードの代わりに “/” を入力)
- (c) 旅行開始日 省略した場合は操作日 (過去日付の場合は西暦下2桁まで入力)
  - ★ 入力当日を基準として過去 732 日前および未来 330 日先までの指定が可能です。
  - ★ 空港コードで入力をしてマイレージ計算結果画面では都市コードで表示されます。

##### (2) 航空会社指定

**WN NRT ¥CX HKG¥LH FRA¥BA LHR**

(a) (a) (a)

- (a) “¥” に続き、航空会社コード

#### 2. PNR からのマイレージ計算

##### (1) 全セグメントを指定する場合

**WN**

##### (2) 一部セグメントを指定する場合

**WN S2-5 ¥SQ /01SEP21**

(a) (b) (c) (d)

- (a) 入力コード
- (b) セグメント番号 (“/” “-” にて複数指定可)
- (c) 航空会社指定 (任意)
- (d) 販売日指定 省略した場合は操作日

## 第2章 MILEAGE SYSTEM

### 3. マイレージ計算例

(1) TPM 合計が MPM 以下の場合

**WN** NRT MOW PAR LHR

WN TYO YY MOW YY PAR YY LON /01SEP21										
*****										
CTY	GI	TPM	CUM	MPM	EMS	DED	LAST	NEXT	25M	
TYO 3										
1.	MOW	2	RU	4664	4664	5596	OM	0	0	932 6995
2.	PAR	2	TS	1530	6194	7432	OM	0	0	1238 9290
3.	LON	<u>2</u>	<u>TS</u>	<u>214</u>	<u>6408</u>	<u>7456</u>	<u>OM</u>	0	0	1048 9320
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			

- (a) IATAエリアコード
- (b) グローバルインディケータ
- (c) TPM (実測マイル数)
- (d) 始点から当該地点までのTPMの累計
- (e) 始点から当該地点までのMPM (最大許容マイル数)
- (f) TPM の累計がMPM を超えるときのEMS (割増率)

(2) 割増しが生じる場合

**WN** KIX SIN SYD

WN OSA YY SIN YY SYD /01SEP21										
*****										
CTY	GI	TPM	CUM	MPM	EMS	DED	LAST	NEXT	25M	
OSA 3										
1.	SIN	3	EH	3057	3057	3668	OM	0	0	611 4585
2.	SYD	3	EH	3912	6969	6171	<u>15M</u>	0	<u>180</u>	<u>127</u> 7713
						(a)		(b)	(c)	

- (a) EMS (15M)
- (b) 1 段下のEMS に対する超過マイル数 (180 マイル)
- (c) 1 段上のEMS に対する余裕マイル数 (127 マイル)

## 第2章 MILEAGE SYSTEM

(3) 25Mを超える場合

**WN** NRT HKG SIN BKK SYD

WN TYO YY HKG YY SIN YY BKK YY SYD /01SEP21

\*\*\*\*\*

	CTY	GI	TPM	CUM	MPM	EMS	DED	LAST	NEXT	25M
--	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----

TYO 3

1.	HKG	3	EH	1823	1823	2187	OM	0	0	364	2733
2.	SIN	3	EH	1594	3417	3974	OM	0	0	557	4967
3.	BKK	3	EH	889	4306	3442	EXC	0	3	EXC	4302
4.	SYD	3	EH	4679	8985	5835	<u>EXC</u>	0	1691	EXC	<u>7293</u>
							(a)				(b)

(a) TPM累計がMPMの25%増しを超過する場合は“EXC”と表示

(b) 5M時の許容マイル数

(4) マイレージシステムの例外規定に該当する場合

**WN** NRT BOM DEL

WN TYO YY BOM YY DEL /01SEP21

\*\*\*\*\*

	CTY	GI	TPM	CUM	MPM	EMS	DED	LAST	NEXT	25M
--	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----

TYO 3

1.	BOM	3	EH	4201	4201	5041	OM	0	0	840	6301
2.	DEL	3	EH	708	4209*	4387	OM	<u>700</u>	0	178	5483
								(a)			

\* TICKETED POINT DEDUCTION APPLIED

(a) TPM DEDUCTION、MPM DEDUCTION の場合に差し引かれたマイル数

(5) IATA での TPM 未登録区間の場合

**WN** XMN IST

WN XMN YY IST /01SEP21

\*\*\*\*\*

	CTY	GI	TPM	CUM	MPM	EMS	DED	LAST	NEXT	25M
--	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----

XMN 3

1.	IST	2	EH	<u>5798#</u>	5798	6958	OM	0	0	1160	8697
				(a)							

(a) CONSTRUCTED TPM (緯度・経度より算出されたTPM)

## 第2章 MILEAGE SYSTEM

### [2] 運賃割増表示

1. 運賃額と通貨コードを入力して表示

**MP NUC 740. 84**

(a) (b) (c)

- (a) 入力コード  
(b) 通貨コード  
(c) 運賃額

TICKETED POINT SURCHARGES APPLY.

GI	M	5M	10M	15M	20M	25M
NUC	740.84	777.88	814.92	851.96	889.00	926.05

- ★ 小数点以下の桁数が当該通貨の規定と異なる場合、エラー  
“ERROR CURRENCY/DECIMAL/TOO BIG” が出力し運賃割増表示がされません。  
当該通貨で求められる小数点以下の桁まで入力してください。

2. 運賃表示 (FQ) 画面の項番を指定して表示

**MP 2**

(a) (b)

- (a) 入力コード  
(b) 運賃項番

TYO-SIN CXR-NH TUE 01SEP2 JPY  
NH TYOSIN.EH 01SEP21 MPM 3974  
V FARE BASIS AP FARE-OW FARE-RT BK SEASON MINMAX RTG  
2 YWOWA2 - 268000 Y — -/ - EH01

TICKETED POINT SURCHARGES APPLY.

GI	M	5M	10M	15M	20M	25M
MPM EH	<u>3974</u>	4172	4371	4570	4768	4967
JPY	<u>268000</u>	281400	294800	308200	321600	335000

- (a) EMS  
(b) MPM  
(c) 運賃額 (運賃表示画面と同一の通貨コードで表示)

- ★ 表示される運賃額は、通貨コードにしたがって端数処理されます。  
★ 往復運賃を指定した場合は、HRT 運賃 (1/2 往復運賃) での割増額が表示されます。  
★ ルーティング運賃の場合は、エラーが出力し運賃割増表示がされません。